グリーンシティ設定マニュアル

\sim Windows10 メールアプリ \sim

(Ver 1.0.0)

設定に関するご質問等は、下記へお問合せください。

グリーンシティケーブルテレビ コールセンター

0120-150-676

9:00~19:00 受付(年中無休)



グリーンシティケーブルテレビ株式会社

はじめに

当マニュアルでは IMAP 方式での設定方法をご紹介いたします。

IMAP 方式とは

IMAP (Internet Message Access Protocol) は、メールサーバ上のメールを管理する仕組みです。 従来の POP 方式では受信メールや送信メールを端末(パソコン等)に保管しておりましたが、IMAP 方式 ではメールはサーバ上に保管されます。

サーバ上にて一元管理することが出来るため、複数端末利用の場合(例:パソコンとスマートフォンで同じ メールアドレスを利用している)に大変便利な方式です。

ご注意

- 弊社ではダウンロード&インストール時に発生したトラブルについては、いかなる場合でもサポート 致しかねます。
- 初期状態ではメールサーバでのメール保存期間は 365 日となっております。
 「無期限」への設定変更も可能です。変更方法は別紙「グリーンシティ設定マニュアル-メール保存期間-」をご参照下さい。
- サーバ上のメール保存容量は 10GB 迄です。

メールアカウント初期設定手順

1.「メール」を起動

スタート をクリックし、メニュー内の「メール」をクリック。



2.「アカウント設定」を行う

2-1.「設定」を開く





【参考】初めてアカウント設定を行う場合には、「+アカウントの追加」をクリックします。

2-2.「アカウントの管理」を開く



2-3.「アカウントの追加」を開く

	メール			- 🗆 X	
=	検索	Q	C %≣	< アカウントの管理	
+			す ∧₹ ∽	設定を編集するアカウントを選びます。	
				◎ 受信トレイのリンク	
				十 アカウントの追加	

2-4.「詳細設定」を開く

アカウントの追加	×
アカウントの選択 EXChange	^
Google	
Yahoo! メール	
iCloud	
その他のアカウント POP、IMAP	
🌣 詳細設定	Ÿ
	閉じる

2-5.「インターネット メール」を開く

アカウントの追加 ×				
詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービ スプロバイダーに確認してください。				
Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれます。				
インターネット メール POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。				
キャンセル				

2-6.各項目を入力し、「接続」をクリックする

以下の項目を入力し、「サインイン」をクリック。

メールアドレス	ご登録頂いているグリーンシ
	ティのメールアドレス
ユーザー名	アカウント通知書に記載され
	ているアカウント ID
パスワード	アカウント通知書に記載され
	ているパスワード
アカウント名	(任意)
この名前を使用してメッセージを送信	お名前を入力(漢字・ローマ
	字可)差出人として表示され
	るお名前になります。
受信メールサーバー	imap.gctv.ne.jp
受信メールサーバー アカウントの種類	imap.gctv.ne.jp IMAP4
受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー	imap.gctv.ne.jp IMAP4 imap.gctv.ne.jp
受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です	imap.gctv.ne.jp IMAP4 imap.gctv.ne.jp オン (チェックを入れる)
受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名と	imap.gctv.ne.jp IMAP4 imap.gctv.ne.jp オン (チェックを入れる) オン (チェックを入れる)
受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名と パスワードを使用する	imap.gctv.ne.jp IMAP4 imap.gctv.ne.jp オン (チェックを入れる) オン (チェックを入れる)
受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名と パスワードを使用する 受信メールには SSL が必要	imap.gctv.ne.jp IMAP4 imap.gctv.ne.jp オン (チェックを入れる) オン (チェックを入れる) オン (チェックを入れる)
受信メールサーバー アカウントの種類 メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名と パスワードを使用する 受信メールには SSL が必要 送信メールには SSL が必要	imap.gctv.ne.jp IMAP4 imap.gctv.ne.jp オン (チェックを入れる) オン (チェックを入れる) オン (チェックを入れる) オン (チェックを入れる) オン (チェックを入れる)

アカウントの追加 ×						
インターネット メール アカウント						
support@gctv.ne.jp ×						
ユーザー名						
gcXXXXX						
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc						
パスワード						
••••••						
Greencity						
この名前を使用してメッセージを送信						
グリーンシティ						
受信メール サーバー						
imap.gctv.ne.jp						
アカウントの種類						
IMAP4 ~						
メールの送信 (SMTP) サーバー						
imap.gctv.ne.jp						
└────────────────────────────────────						
✔ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する						
✓ 受信メールには SSL が必要						
✓ 送信メールには SSL が必要						
キャンセル サインイン						

2-7. 完了を確認する

「完了」をクリック。



(これで設定は完了です。)