

グリーンシティ設定マニュアル

Windows 8 インターネット接続 編

(Ver 1.0.2)

設定に関するご質問等は、下記へお問合せください。

コールセンター

0120-150-676

9:00~19:00 (年中無休)



グリーンシティケーブルテレビ株式会社


ケーブルモデムとパソコンの接続及び確認

GC-Net にて Windows8 のパソコンを有線接続する場合、ケーブルモデムと LAN ケーブルを接続するだけで、設定の必要なくインターネットに接続できます。

以下の手順で接続頂き、インターネット接続できるかご確認下さい。

【ルーター未使用の場合】

配線イメージ




操作手順

1. パソコンの電源を切り、ケーブルモデムの電源コードを外します。
2. ケーブルモデムとパソコンを付属の LAN ケーブルで接続します。
※パソコン側の差込位置はパソコンの取扱説明書でご確認下さい。
3. ケーブルモデムの電源コードを接続します。
4. パソコンの電源を入れます。
5. ブラウザ（Internet Explorer など）を起動します。
6. インターネット接続が正常か（ホームページが表示されるか）をご確認下さい。

【ルーター使用の場合】

配線イメージ




操作手順

1. パソコンの電源を切り、ケーブルモデムの電源コードを外します。
2. ルーターの電源コードを外し、ケーブルモデムとルーターを付属の LAN ケーブルに接続して下さい。
※有線ルーターの場合、ルーター・パソコン間の LAN ケーブルはお客様にてご用意お願いします。
3. ケーブルモデム→ルーター→パソコンの順番に電源を入れて下さい
4. ブラウザ (Internet Explorer など) を起動します。
5. インターネット接続が正常か (ホームページが表示されるか) をご確認ください。

Windows 8 無線接続設定方法

1.無線ネットワークの一覧を表示




デスクトップ画面右下のタスクバーに表示されている Wi-Fi アイコン  をクリックします。

画面右側に無線ネットワークの一覧が表示されます。

2. 接続する SSID を選択

接続する SSID(ネットワーク名)をクリックします。

(弊社 WiFi 機器本体の背面に貼付されている SSID:「CBW～」から始まる文字列が該当します)



※ラベル記載と同じ名称の SSID を選択してください。



CBW～始まる SSID を選択し、「**接続(C)**」をクリックします。

4. パスワード（暗号化キー）を入力

WiFi 機器本体に貼付されているシールに記載されているパスワード（暗号化キー）を入力してください。




暗号化キーを入力し、「次へ(N)」をクリックします。

（機器本体ラベル「WPA 暗号化キー」バーコード欄下の文字列が該当します）

※大文字小文字区別される為、ラベル通りにご入力願います。




5. 「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」をクリックします。



6. 接続状態を確認

接続設定を行ったネットワーク名（SSID）の右側に「**接続済み**」と表示されます。


これで無線 LAN 設定は完了です。



接続済みの表示が出ない場合

「接続済み」と表示されない場合、無線接続設定に失敗しています。

下記の手順で、1 度接続した際に保存されたネットワーク設定を削除し再度項目 2 から設定お試しください。



1. ネットワーク名一覧の中で接続に失敗した SSID を右クリック。
※項目 3 で選択した SSID を右クリック。


2. 「この接続を削除する」をクリックします。

インターネット接続できない場合


前ページまでの設定を行ったにもかかわらず、接続できない場合は以下の設定をご確認下さい。

1.スタート画面上で右クリック。

画面右下に表示される「すべてのアプリ」という項目をクリックしてください。




2.アプリ画面に表示される「コントロールパネル」をクリックしてください。




3. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックしてください。




4. 「アダプターの設定の変更」をクリックしてください。



5. 「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」を選択してください。




6. 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IP)」を選択し「プロパティ」ボタンをクリック。



7. 「全般」 タブを選択し「IP アドレスを自動的に取得する(O)」を選択してください。

「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択してください。



「OK」 ボタンをクリックして「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IP)のプロパティ」の画面を閉じご利用のブラウザでホームページが閲覧できるか確認してみましょう。

ブラウザの設定 (Internet Explorer 10)


1.「Internet Explorer」を起動

画面上部「ツール(T)」を選択し「インターネットオプション(O)」をクリックします。



2.「接続」タブを選択し、「ダイヤルしない」を選択

つづいて、「LAN の設定(L)」をクリックします。



3.「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」ウィンドウが表示されます。



- 「設定を自動的に検出する(A)」
- 「自動構成スクリプトを使用する(S)」
- 「LAN にプロキシサーバーを使用する(X)」

上記項目にチェックが**入っていない**ことを確認し「OK」ボタンをクリックします。

(上図のようであれば問題ございません。)

4.「インターネットオプション」ウィンドウの「OK ボタン」をクリック。

これで設定は完了です。